

MÉTHODE D'INSTALLATION

AUTOMATIQUEMENT :

Placez le CD dans le lecteur et suivez les instructions.

MANUELLEMENT :

Avec le CD fourni, ouvrez le répertoire "Vasco22010" et lancez le programme "Setup.exe" puis suivez les instructions.

Il est vivement conseillé de demander l'installation dans un répertoire spécifique ex : c:\Vasco
(le processus d'installation vous le propose grâce au bouton "Changer de répertoire")
Ceci, encore plus particulièrement, si votre ordinateur est équipé avec Windows Vista ou Windows Seven,

Sous certaines versions de Windows (Vista et Seven notamment) il arrive que des composants refusent de s'installer et provoquent l'apparition d'un message d'erreur.
Si cela se produit, ignorez cette erreur (le composant est nativement en place) et l'installation se terminera sans autre problème.

Une fois l'installation terminée:

Lancez le programme et enregistrez vos coordonnées sur la page d'accueil.

Avant 30 jours, remplissez le formulaire d'enregistrement joint et retournez-le nous par courrier, mail ou Fax. Il nous permettra de calculer et de vous communiquer votre code de libération spécifique.

Votre logiciel vous est livré avec de nombreux modèles d'impressions.

Vous les trouverez (en fonction impression-chargement) dans le répertoire modèles et dans le répertoire Base de modèles d'impression.
